
Windows: Drucker-Treiber Großformat-Plotter


Vorbereitung

> Hierbei handelt es sich um eine Anleitung für **Windows 10.**
> Sollten Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, wie z.B. **Linux, macOS** werden automatisch die dafür passenden Treiber angezeigt.

Zuerst müssen Sie den Treiber von der HP Website herunterladen. **Link zum Download: [Link zum Treiber Download]**




Hier wählen Sie bei **[Basistreiber]** den **[HP DesignJet and PageWide XL PS Driver for Windows]** aus und klicken rechts auf **[Herunterladen]**.




Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf die Datei „**win_x64_ps3_drv.exe**“. Anschließend öffnet sich ein Fenster der **[Benutzerkontensteuerung]** von Windows, das Sie mit **[OK]** bestätigen. Jetzt wurde die Datei entpackt und befindet sich im Ordner „ **win_x64_ps3_drv**“. Standardmäßig sollte sich die entpackte Datei in Ihrem Download Ordner befinden.

Jetzt können Sie mit der eigentlichen Installation des Plotters beginnen.


Installation




Dazu öffnen Sie unter **[Einstellungen]** den Reiter **[Geräte]** und wählen dort **[Drucker und Scanner]** aus.




Jetzt klicken Sie auf links auf **[Drucker und Scanner]** und dann rechts auf **[Drucker und Scanner hinzufügen]**.




Kurze Zeit später erscheint die Meldung **[Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet]**. Klicken Sie auf diese Meldung.




Jetzt können Sie mit der Installation des gewünschten Plotters beginnen. Als Beispiel wurde hier der „**plzent004m31**“ aus dem Neubau gewählt. Den genauen Pfad für Ihren gewünschten Plotter entnehmen Sie bitte der **Drucker-Tabelle**.
Wählen Sie **[Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen]** aus und geben den Pfad an und klicken danach auf **[Weiter]**.




Im nächsten Fenster klicken Sie auf **[Datenträger]**.




Als Nächstes auf **[Durchsuchen]** klicken.




Dann navigieren Sie zu dem Ordner mit dem entpackten Treiber. **Z.B. Downloads/win_x64_ps3_drv**.




Wählen Sie die Datei „**hpi94dev.inf**“ aus.



Jetzt wird eine Liste von HP Plottern angezeigt. Scrollen Sie runter bis der **[HP DesignJet Z6810 42in PS3]** angezeigt wird und wählen Sie ihn aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.



Windows installiert jetzt den gewünschten Plotter. Klicken Sie auf **[Weiter]**.



Windows meldet die erfolgreiche Installation des Plotter-Treibers. Der Vorgang wird mit einem Klick auf **[Fertig stellen]** abgeschlossen.

Created 2024-05-13 11:26:55 UTC by Marco Ochsenfahrt
Updated 2026-09-18 07:32:32 UTC by Dennis Lukas