



# Bitlocker aktivieren

**Schritt 1:** In die Suchleiste „Bitlocker“ oder "Bitlockerverwaltung" eingeben.



**Schritt 2:** Es öffnet sich die Bitlocker-Laufwerksverschlüsselung



**Schritt 3:** Nachdem Sie auf „Bitlocker aktivieren“ geklickt haben, erscheint folgendes Fenster.

## Wie soll der Wiederherstellungsschlüssel gesichert werden?

**i** Einige Einstellungen werden vom Systemadministrator verwaltet.

Wenn Sie das Kennwort vergessen oder die Smartcard verlieren, können Sie mithilfe eines Wiederherstellungsschlüssels auf das Laufwerk zugreifen.

→ In Microsoft-Konto speichern

→ Auf USB-Speicherstick speichern

→ In Datei speichern

→ Wiederherstellungsschlüssel drucken

[Wie finde ich später meinen Wiederherstellungsschlüssel?](#)

Weiter

Abbrechen

Hier können Sie auswählen wie der Wiederherstellungsschlüssel gesichert werden soll. Es werden mehrere Optionen angeboten.

- Direkt im Konto MS Konto abspeichern
- Den Schlüssel auf einem Stick kopieren
- Im Ordner abspeichern
- Den Wiederherstellungsschlüssel ausdrucken

**FALLS MAN DIE BITLOCKER PIN VERGESSEN HABEN SOLLTE, KANN OHNE DEN WIEDERHERSTELLUNGSSCHLÜSSEL NICHT AUF DEN PC/LAPTOP ZUGRIFFEN WERDEN!**

**Schritt 4:** Beispiel eines Wiederherstellungsschlüssels.

**Diesen auf einem externen Gerät abspeichern oder ausdrucken und an einem Sicheren Ort aufbewahren!**

## Wiederherstellungsschlüssel für die BitLocker-Laufwerkverschlüsselung

Um zu überprüfen, ob es sich um den richtigen Wiederherstellungsschlüssel handelt, vergleichen Sie den Beginn des folgenden Bezeichners mit dem auf dem PC angezeigten Bezeichnerwert.

Bezeichner:

1E0906AA-B5EC-4C7B-8B72-460FA3AD1589

Falls der obige Bezeichner mit dem auf dem PC angezeigten Bezeichner übereinstimmt, sollten Sie den folgenden Schlüssel zum Entsperren des Laufwerks verwenden.


Wiederherstellungsschlüssel:

295735-501160-091399-549604-498531-459965-625548-334279


Falls der obige Bezeichner nicht mit dem auf dem PC angezeigten Bezeichner übereinstimmt, handelt es sich nicht um den richtigen Schlüssel zum Entsperren des Laufwerks.

Versuchen Sie es mit einem anderen Wiederherstellungsschlüssel, oder suchen Sie unter "<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=260589>" nach weiteren Informationen.


**Schritt 5:** Auswahl, wie viel Speicherplatz verschlüsselt werden soll. Empfehlung: "Gesamtes Laufwerk verschlüsseln"



**Schritt 6:** Verschlüsselungsmodus wählen. Es empfiehlt sich den "Neuer Verschlüsselungsmodus" zu wählen. Der "Kompatibler Modus" ist für USB-Sticks oder externe Festplatten geeignet.



**Schritt 7:** Als nächster Schritt empfiehlt sich die Systemüberprüfung auszuführen.




**Schritt 8:** Durch klicken auf weiter wird die Verschlüsselung gestartet. Dies kann eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen.



**Schritt 9:** Im letzten Schritt muss das System neu gestartet werden.



**Schritt 10:** Anschließend sollte es aktiviert sein.



Revision #5

Created 8 May 2024 13:13:59 by Robert Hoffmeister

Updated 29 May 2024 10:03:16 by Dennis Lukas