

Windows: Drucker-Treiber Großformat-Plotter

Vorbereitung

Hierbei handelt es sich um eine Anleitung für **Windows 10**.

Sollten Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, wie z.B. **Linux, macOS** werden automatisch die dafür passenden Treiber angezeigt.

Zuerst müssen Sie den Treiber von der HP Website herunterladen. **Link zum Download: [Link zum Treiber Download](#)**

Alle öffnen	Version	Dateigröße	Erscheinungsdatum	
Treiber-Treiberpaket (1)				
Empfohlen				
▶ HP DesignJet and PageWide XL Windows Printer Driver installer.	3.4.10.1625	1178.7 MB	5. Apr. 2022	Herunterladen
+ Diagnosetool-Behebt Installations- und Treiberprobleme (1)				
+ Firmware (3)				
+ Software-Dienstprogramm (4)				
Treiber-Drucker (3)				
▶ HP DesignJet and PageWide XL PCL3 Driver for Windows	61.2201.0.100	7.3 MB	5. Apr. 2022	Herunterladen
Basistreiber (2)				
▶ HP DesignJet and PageWide XL PS Driver for Windows	61.194.11905.50	6.1 MB	27. Mrz. 2020	Herunterladen
▶ HP Windows HPGL2 Driver	61.162.11209.100	4.4 MB	5. Jul. 2018	Herunterladen

Hier wählen Sie bei **[Basistreiber]** den **[HP DesignJet and PageWide XL PS Driver for Windows]** aus und klicken rechts auf **[Herunterladen]**.


Name
win_x64_ps3_drv
win_x64_ps3_drv.exe


Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf die Datei „**win_x64_ps3_drv.exe**“. Anschließend öffnet sich ein Fenster der **[Benutzerkontensteuerung]** von Windows, das Sie mit **[OK]** bestätigen. Jetzt wurde die Datei entpackt und befindet sich im Ordner „**win_x64_ps3_drv**“. Standardmäßig sollte sich die entpackte Datei in Ihrem Download Ordner befinden.


Jetzt können Sie mit der eigentlichen Installation des Plotters beginnen.

Installation


 <p>The screenshot shows the Windows Settings application. The 'Geräte' (Devices) category is highlighted with a red box. Other categories visible include System, Apps, Suche, Konten, and Datenschutz.</p>	<p>Dazu öffnen Sie unter [Einstellungen] den Reiter [Geräte] und wählen dort [Drucker und Scanner] aus.</p>
---	--

 <p>The screenshot shows the 'Drucker und Scanner' settings page. The 'Drucker und Scanner hinzufügen' button is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Drucker und Scanner' category in the left sidebar.</p>	<p>Jetzt klicken Sie auf links auf [Drucker und Scanner] und dann rechts auf [Drucker und Scanner hinzufügen].</p>
--	--


 <p>The screenshot shows the 'Drucker und Scanner' settings page. The 'Aktualisieren' button is visible. A red box highlights the error message: 'Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet.'</p>	<p>Kurze Zeit später erscheint die Meldung [Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet]. Klicken Sie auf diese Meldung.</p>
---	--




Jetzt können Sie mit der Installation des gewünschten Plotters beginnen. Als Beispiel wurde hier der „**plzent004m31**“ aus dem Neubau gewählt. Den genauen Pfad für Ihren gewünschten Plotter entnehmen Sie bitte der **Drucker-Tabelle**.




Im nächsten Fenster klicken Sie auf **[Datenträger]**.




Als Nächstes auf **[Durchsuchen]** klicken.




Dann navigieren Sie zu dem Ordner mit dem entpackten Treiber. **Z.B. Downloads/win_x64_ps3_drv.**




Wählen Sie die Datei „**hpi94dev.inf**“ aus.



Jetzt wird eine Liste von HP Plottern angezeigt. Scrollen Sie runter bis der **[HP DesignJet Z6810 42in PS3]** angezeigt wird und wählen Sie ihn aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.



Windows installiert jetzt den gewünschten Plotter. Klicken Sie auf **[Weiter]**.



Windows meldet die erfolgreiche Installation des Plotter-Treibers. Der Vorgang wird mit einem Klick auf **[Fertig stellen]** abgeschlossen.

Revision #5

Created 2024-05-13 11:26:55 UTC by Marco Ochsenfahrt

Updated 2025-03-27 13:43:56 UTC by Jean-Maurice Meltzer