

# Windows: Drucker-Treiber

## Vorbereitung

Hierbei handelt es sich um eine Anleitung für **Windows 10**.

Sollten Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, wie z.B. **Linux**, **macOS** werden automatisch die dafür passenden Treiber angezeigt.

Zuerst müssen Sie den Treiber von der HP Website herunterladen. Auch nach erfolgter Installation sollte man den Treiber aktuell halten, um von neuen Funktionalitäten zu profitieren und ggfs. von Sicherheitsupdates.

### [Link zum Treiber Download](#)

The screenshot shows the HP website's download page for the HP Universal Print Driver for Windows. The page is in German and features a navigation bar at the top with links like 'Entdecken', 'Kaufen', and 'Support'. Below the navigation bar, there's a section titled 'Willkommen bei Software und Treiber für HP-Universaldruckertreiberserie für Windows'. This section includes a 'Herunterladen' button and a link to 'Produktsupport erhalten'. Below this, there's a section titled 'Finden Sie das beste Angebot' with a 'Jetzt einkaufen' button. The main content area is titled 'Wählen Sie unten Software und Treiber aus:' and contains a list of available drivers. A red arrow points to the first driver in the list: 'HP Universal Print Driver for Windows PostScript (64-bit)'. The list also includes 'HP Universal Print Driver for Windows PCL6 (64-bit)'. Each driver entry shows its version, file size, and release date, along with a 'Herunterladen' button.

	Version	Dateigröße	Veröffentlichungsdatum	
HP Universal Print Driver for Windows PostScript (64-bit)	v7.3.0.25919	22.1 MB	18. Nov. 2024	Herunterladen
HP Universal Print Driver for Windows PCL6 (64-bit)	v7.3.0.25919	21.0 MB	18. Nov. 2024	Herunterladen

Hier wählen Sie bei **[Treiber-Universal Druckertreiber]** den **[HP Universal Print Driver for Windows PostScript (64-bit)]** aus und klicken rechts auf **[Herunterladen]**.

ZIP-komprimierte Ordner extrahieren

Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:

☐ Dateien nach Extrahierung anzeigen

→

Extrahieren

Abbrechen

Die heruntergeladene Datei endet i.d.R. auf ".zip" und heißt z.B. „**upd-ps-x64-7.3.0.25919**“.

Sie sollte sich in Ihrem Download Ordner befinden. Als nächstes führen Sie bitte einen Rechtsklick auf die heruntergeladene Datei aus und wählen im erscheinenden Menü "Alle extrahieren" aus.

Im neu erscheinenden Fenster können Sie die Datei mit einem Klick auf **[Extrahieren]** entpacken und den Zielordner auswählen.

Die Dateien werden im angegebenen Zielordner entpackt.

# Installation

HP Universal Printing Installationsprogramm

Willkommen beim Setup-Assistenten für HP Universal Printing.

Dieser Assistent installiert den Treiber 'HP Universal Printing PS'. Lesen Sie den Lizenzvertrag, bevor Sie fortfahren.

Lizenzvereinbarung für Endbenutzer

LESEN SIE BITTE DIESE VEREINBARUNG VOR VERWENDUNG DER SOFTWARE SORGFÄLTIG DURCH: Diese Lizenzvereinbarung für Endbenutzer (Lizenzvereinbarung) stellt einen Vertrag zwischen (a)


Akzeptieren Sie die Bedingungen des Lizenzvertrags?

Klicken Sie auf 'Ja', um den Vertrag zu akzeptieren und fortzufahren. Wenn Sie 'Nein' wählen, wird Setup geschlossen.

Ja

Nein


Als Nächstes beginnt die eigentliche Installation des Druckertreibers. Bestätigen Sie mit **[Ja]**.



Jetzt wählen Sie den **[Klassischen Modus]** aus und klicken dann auch **[Weiter]**.




Es erscheint kurz ein Fenster des Installationsprogramms. Hier müssen Sie nichts weiter tun.




Jetzt können Sie mit der Installation des Druckers beginnen. Als Beispiel wurde hier der „**pzent004s10**“ im Neubau ausgewählt. Den genauen Pfad zu Ihrem gewünschten Drucker entnehmen Sie bitte der [Drucker-Tabelle](#).


Klicken Sie dann auf **[Weiter]**.




Dann müssen Sie den Treiber für den Drucker auswählen. Dazu klicken Sie auf **[Datenträger]**.




Und dann auf **[Durchsuchen]**.




Jetzt navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie eben den Treiber entpackt haben und wählen Sie die Datei „**hpbuio200i.inf**“ aus. Bestätigen Sie dann mit einem Klick auf **[Öffnen]**.




Klicken Sie auf **[OK]**.



Jetzt nochmal den aktuellen Treiber auswählen und mit **[OK]** bestätigen.



Die Installation des Treibers ist abgeschlossen. Klicken Sie jetzt auf **[Weiter]**.



Es folgt die Meldung, dass der gesamte Vorgang abgeschlossen wurde. Klicken Sie auf **[Fertigstellen]**.



Klicken Sie hier ein weiteres Mal auf **[Fertigstellen]**, um das Installationsprogramm zu beenden.

Revision #17

Created 13 May 2024 11:26:55 by Marco Ochsenfahrt

Updated 2 May 2025 06:54:40 by Maurice Scheer