

Installation (Linux)

Auf der Download-Seite des Gauß-IT-Zentrums befindet sich ein vorkonfiguriertes Installationspaket für Bitdefender Endpoint Security für Linux zum Herunterladen. Bitdefender löst die Sophos Endpoint Security als Nachfolger ab. Es ist geeignet für alle gängigen Linux-Distributionen, wie Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux und deren Derivat. Die Auflistung der offiziell unterstützten Linux-Distributionen finden Sie [Hier](#).

Für die Installation muss sich Ihr System im Netzwerk der TU Braunschweig befinden.

Starten Sie nach der Installation einen vollständigen Scan des Systems.

Bitdefender Endpoint Security verfügt unter Linux über keine grafische Oberfläche.

Alle Aktionen müssen Sie mit root-Rechten im Terminal ausführen.

Navigieren Sie mit Ihrem Internet-Browser zu <https://www.tu-braunschweig.de/it/downloads/software/gitz-dienste> und melden Sie sich unter **[Schnellzugriff]** an. Klicken Sie auf **[Virenschanner]**. Laden Sie das TAR-Archiv bei **Linux** herunter und entpacken Sie dieses. Ändern Sie dann die Datei **installer** so ab, dass diese ausführbar wird und führen Sie diese dann mit root-Rechten aus.

Installation

Die Installation wurde hier unter Ubuntu 22.04 durchgeführt.

Möglicherweise unterscheiden sind die Installationsschritte bei anderen Linux-Distributionen.

Da Bitdefender über keine grafische Oberfläche verfügt, wird die Installation im Terminal durchgeführt.

Öffnen Sie ein Terminal mit dem Launcher (unten links) oder mit STRG + ALT + T. Wechseln Sie in Ihren persönlichen Downloads-Ordner und entpacken Sie das TAR-Archiv.

```
cd ~/Downloads
tar -xvf installer.tar
```

Ändern Sie die Datei **installer** ab, so dass diese ausführbar wird und führen Sie diese dann mit root-Rechten aus.

```
chmod +x installer
sudo ./installer
```

Überprüfen Sie nach der Installation ob die Bitdefender Endpoint Security Daemons gestartet wurden.

```
systemctl status bdsec*
```

Führen die nach der Installation die Suche an Updates aus:

```
sudo /opt/bitdefender-security-tools/bin/bdutil update -ps
```

Revision #4

Created 2024-03-18 12:50:04 UTC by Justus Dietrich

Updated 2024-05-16 08:05:08 UTC by Justus Dietrich