

# MSC Adams

Das Gauß-IT-Zentrum betreibt einen zentralen Lizenzserver für die Software MSC Adams. Das *University MD Motion Bundle* gewährt per Netzwerklizenz gleichzeitigen Zugriff durch 50 Nutzende. Die Software wird von einigen Instituten finanziert und ist somit auf diese Institute in der Nutzung beschränkt. Weitere Institute können auf Anfrage beitreten. Wenden Sie sich dazu bitte an [lizenzen@tu-braunschweig.de](mailto:lizenzen@tu-braunschweig.de).

- [Installation Windows](#)


# Installation Windows

Sie benötigen für die Installation und Lizenzierung folgende Informationen:

- Die Installationspakete finden Sie unter [Campus-Software](#).
- Lizenzserver: **gitzlicmsc.tu-bs.de**
- Port: **1700**

## Installation von Adams 2024.2

Nach dem Start der "adams\_2024.2\_windows64.exe" öffnet sich das Installations-Setup. Sie haben die Auswahl zwischen englisch und japanisch. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.



Im nächsten Schritt müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren. Fahren Sie mit **[Acknowledged]** fort.

## Adams Installation

We recommend that you exit all the Windows programs before running this setup program.

Copyright ©2024 Hexagon AB and/or its subsidiaries. All rights reserved.

**Warning:** This computer program ["Software"] is protected by intellectual property law including trade secret law, copyright law and international treaties. Reproduction or distribution in any manner requires written permission of Hexagon AB and/or its subsidiaries under the terms of a valid license. Unauthorized reproduction or distribution of this Software, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties.

**Anti-Piracy and License Compliance - Notice**

The Software may contain a security and reporting mechanism ["Security Mechanism"] intended to automatically collect and transmit to Hexagon Manufacturing Intelligence, Inc. and its affiliates (and their contractors, representatives, successors and assigns) data relating to the installation and usage of the Software, for purposes of verifying user compliance with the terms of the applicable license agreement, identifying unauthorized use and users, and otherwise protecting and enforcing intellectual property rights. Data collected and transmitted through the Security Mechanism may include, without limitation, user, device, and network identification information such as, but not limited to, email address, username, hostname, MAC address, IP address, Wi-Fi SSID, geolocation and organization domain information, as well as information on Software usage, including product name, version, and time and number of uses. For further information on Hexagon's use and processing of personal data transmitted and collected through the Security Mechanism, see the Hexagon Manufacturing Intelligence privacy notice, as maybe updated from time to time, available at <https://hexagon.com/legal/mi-privacy-notice> (or successor web pages).

To quit with setup program, click "Cancel".

InstallShield

Acknowledged

Cancel

Anschließend werden Ihre Informationen abgefragt. Geben Sie einen Benutzer- sowie Unternehmensnamen an und wählen aus, ob Adams nur für den aktuellen Nutzer oder alle Nutzenden des Geräts installiert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.

## Customer Information

Please enter your information.

User Name:

Company Name:

Install this application for:

- Anyone who uses this computer (all users)
- Only for me


InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Im nächsten Schritt wählen Sie aus, ob die vollständige Installation durchgeführt werden soll oder manuell einzelne Komponenten abgefragt werden. Zusätzlich ist der Installationsordner auswählbar. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.



Vor dem Start der Installation erhalten Sie noch eine Übersicht der zuvor gewählten Optionen. Starten Sie den Installationsprozess mit **[Next >]**.

## Start Copying Files

Setup has enough information to start copying the program files.  
To review or change any settings, click "< Back".  
To begin copying the files, click "Next >".

Current Settings:

Setup Type: Full

Target Directory:

C:\Program Files\MSC.Software\Adams\2024\_2

Required Space: 7910 MB

Available Space: 36109 MB

Installer Information:

User Name: Administrator

Company Name: TU Braunschweig

Install Application For: Anyone who uses this computer (all users)

Selected Features:

Adams Packages

Basic Package (required)

<

>

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Nach der Installation öffnet sich die Lizenzierung. Geben Sie hier den oben genannten Lizenzserver und Port in der Form **Port@Lizenzserver** an. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.

## Adams License Setup

If you already have a FLEXlm license server for Adams installed, specify the location of the license manager using the following License field. If you are not sure what to do, click "Next >", consult with your System Administrator, and set it later.

Some examples are as follows:

- | 27500@hostname
- | 27500@hostname1;27500@hostname2;27500@hostname3
- | C:\MSC.Software\MSC.Licensing\...\license.dat

License:

Browse...

Im nächsten Fenster können Sie auswählen, ob Desktop-Verknüpfungen erstellt werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.

## Enquire for Desktop Icons

Would you like Adams desktop icons created?

- Yes, I want to selectively choose my desktop icons.
- No, I do not want any desktop icons.

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Falls Sie sich im vorherigen Fenster für die Anlegung von Desktop-Verknüpfungen entschieden haben, können Sie nun die genauen Produkte auswählen, für welche Desktop-Verknüpfungen erstellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.

## Select Adams Desktop Icons

Desktop icons will be created for the selected Adams products.

- Adams View
- Adams Solver
- Adams PostProcessor
- Adams Car
- Adams Driveline
- Adams Flex
- Adams Insight

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Im nächsten Schritt können Sie auswählen, mit welchem Adams-Produkt die .acf-Dateien auf Ihrem Gerät verknüpft werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Next >]**.

## Choose Adams Solver File Association

Select the Solver product with which you would like .acf files on this machine associated.

- Adams Solver
- Adams Car
- Adams Driveline
- Do not create an association for .acf file types

Die Installation und Lizenzierung ist nun abgeschlossen. Sie können das Installations-Setup mit **[Finish]** beenden.

**Installation Complete**

**Adams is now installed on your computer.**

I want to view the README file.